



**C O M P O S E R C L O U D**

快速入门指南

**EASTWEST SOUNDS**



## 目录

- 2 欢迎使用 ComposerCloud
- 2 安装和设置
- 6 Play 软件概述
- 8 安装中心概述

## 欢迎使用 ComposerCloud

本指南将说明如何使用 EW 安装中心来安装和设置您的 EW ComposerCloud 订阅。请注意,在此过程中电脑必须连接到互联网。


此指南还介绍了 Play 软件的基本操作以及安装中心用于管理产品目录的其他菜单选项。

要了解有关 ComposerCloud 的最新信息和常见问题,请单击此链接:

<http://www.soundsonline.com/composercloud>

## 安装和设置

### 第 1 步:登录到安装中心



单击您购买 EW ComposerCloud 的确认电子邮件中的 EW 安装中心下载链接。下载完成后,运行 EW 安装中心的安装程序。应用程序会在安装后自动打开。


您还可以双击应用程序图标来打开它,该图标位于以下目录中:

- (Mac) Mac HD / Applications / EastWest / EW Installation Center
- (PC) C: / Program Files (x86) / EastWest / EW Installation Center


打开 EW 安装中心,稍等片刻,待程序收集数据。接下来,输入您的 EastWest/Soundsonline.com 账户的电子邮件地址和密码,单击 Sign In (登录)。

## 第 2 步: 下载 Play 软件

单击 EW 安装中心顶部面板的 Download (下载) 按钮来下载最新的 Play 软件。




下载完成后, 安装程序会自动打开。继续通过对话框来完成 Play 软件的安装。




### 第 3 步: 激活您的 ComposerCloud 订阅


在靠近安装中心顶部, 显示 New licenses available (有新许可证可用) 消息的面板中, 单击 Activate (激活) 按钮。



此时将出现一个窗口, 引导您完成激活过程。在 Introduction (简介) 页面单击 Next (下一步) 开始。在 License (许可) 页面下方, 选择 ComposerCloud 并单击 Next (下一步)。在 Authorization (授权) 对话框中, 选择 Next (下一步) 来允许程序访问您的 iLok 账户, 然后输入您的账户密码。该步骤只需要进行一次。




在 Location (位置) 对话框中, 单击相应的图标来激活您电脑上 (基于电脑的许可证) 或 iLok 密匙上的 EW ComposerCloud 订阅。




**请注意!** 可以选择激活 iLok 密匙上的 ComposerCloud 选项, 但 不强制 需要。要激活 iLok 密匙, 请务必在单击“激活”按钮之前将其插入到您电脑上的 USB 端口。此时“激活助手”窗口将引导您完成将新 iLok 密匙注册到您的账户的过程。注册后, 单击“位置”标题下的 iLok 密匙图标 (见上图) 来激活。

## 第 4 步:将 Play 音色库下载到您的电脑

单击您要下载的产品旁边的Download(下载)图标。



程序将要求您“设置音色库路径”，用于安装该产品的音色库。创建一个名为Play Libraries(Play 音色库)的新文件夹，然后将产品下载到里面。在提示要安装所有产品音色库时，选择Remember(记住)该位置的选项，然后单击Choose(选择)。



**请注意!**我们强烈建议将产品下载到与操作系统驱动器不同的专门硬盘驱动器上。固态硬盘(SSD)加载时间快、总体性能好,因此是最佳选择。如果只能选择标准硬盘驱动器,那么必须至少是7200转(非节能)的硬盘。

产品下载过程中,右侧会出现进度条。按“X”按钮来暂停下载,按Resume(恢复)图标来继续之前的下载。



有关管理产品目录的更多信息,请参阅第 3 章:安装中心概述。该节说明了如何设置多个音色库目录、将 Play 音色库移动到其他位置后如何重新建立链接等内容。

## Play 软件概述

Play 是一个采样回放引擎，专门设计用于从硬盘实时读取大容量采样流量。Play 的三个主要界面是Player (播放器)、Browser (浏览器) 和Mixer (混频器) 页面。它们可以从界面顶部主菜单和设置的旁边进入。

### 播放器页面



这是默认页面，显示各个产品特有的图形界面和一组控件。可以从浏览器和混频器页面按播放器按钮进入该页面。

### 乐器列表

图形界面会根据当前选中的乐器而改变，该乐器显示在 Play 右上角的“乐器列表”中。要改变当前选定的乐器，单击Instrument List (乐器列表)，然后从下拉菜单中选择不同的乐器。


### 浏览器页面



这是加载和管理乐器的页面。可以从播放器和混频器页面按浏览器按钮进入该页面。

### 如何加载乐器

要加载乐器，先单击界面顶部的浏览器按钮。已安装的所有产品显示在 FAVORITES (收藏夹) 的左下角。单击某个产品，在子菜单中导航到某个乐器的 [.ewi] 文件。单击乐器文件，然后单击右下角的Add (添加) 按钮，或者直接双击乐器文件。



## 混频器页面



混频器页面包含每个已加载乐器的通道条，您可以控制其音量、左右声道、静音、独奏和 FX。可以从播放器和浏览器页面按混频器按钮进入该页面。

### “FX”按钮

每个通道条的 Mute (静音) 和 Solo (独奏) 按钮旁边就是 FX 按钮。单击该按钮可启用 SSL/EW - FX GLOBAL 套件，其中包括 Play 4 版本之后可免费使用的特定产品，不过之前版本的 Play 音色库需要升级才能使用。有关此升级的详细信息，请单击此链接：


<http://www.soundsonline.com/SSL-EW-FX>

## 菜单选项

主菜单和设置按钮位于 Play 界面的左上角。下面是一些常用的选项。

### 高级乐器属性

单击 Play 界面左上角的主菜单按钮，然后向下导航到 Advanced Instrument Properties (高级乐器属性)。您可以在这里定义每个乐器的各种参数。



### MIDI 通道分配

单击 Settings (设置) 按钮，然后在 Other (其他) 选项卡中找到 MIDI 通道分配选项，该选项控制乐器加载时分配到 MIDI 通道的方式。选择全部会让乐器接收所有通道的 MIDI，而自动递增则是将每一个新乐器都分配到后面的 MIDI 通道 (1、2、3 等)。

### 快速提示! MIDI 连续控制器 (CC)

Play 音色库广泛使用 MIDI 连续控制器 (CC) 来控制音量、动态和颤音等。我们建议编程 CC1 (控制轮)、CC7 (音量) 和 CC11 (表情)，添加到您 MIDI 控制器的旋钮或滑杆上，然后不断调节以确保乐器的声音符合制作者的想法，并且在您 DAW 的 MIDI 控制器通道上设置这些 MIDI CC 的起始值。




## 安装中心概述

您可以在安装中心下载和管理您的产品目录。

### 主菜单

主菜单位于安装中心的右上角，以下是菜单中的可用选项。




### 关于

显示安装中心、Play 软件和 iLok 驱动程序的当前版本。

### 音色库目录

显示所有 Play 音色库位置。如果 Play 音色库的位置已被移动过，请使用 Add (添加) 和 Remove (删除) 按钮来更新。



### 重新连接音色库

此选项将在音色目录窗口(见上)中扫描位置，并在 Play 的浏览器页面中重新建立每个产品的 Favorites (收藏夹) 条目。

### 重新安装 Play 软件

单击重新安装最新版本的 Play 软件。

### 刷新产品列表

此选项将刷新产品目录的当前状态。

### 注册授权码

使用此选项来注册最初随 DVD 和一些硬盘产品发布的 20 位授权码。

## 提交系统信息

向我们的支持团队提供系统报告，以帮助您解决问题。

## 帮助


链接到 ComposerCloud 快速入门(本指南)。

## 注销/退出

注销并退出安装中心。

## 更新和激活

安装中心会自动检测新的软件更新和您账户中已经准备好激活的产品许可证。



## 产品分类

产品在安装中心内按照其当前安装或激活的状态被分为多个类别。使用主菜单中的“刷新产品列表”可更新所有产品的当前状态。

## 新下载

该类别显示您的 iLok 账户中已经可以下载的产品。向下箭头图标表示一个产品已可供下载。音色库的大小被列在图标的下方。




容量过大无法下载的 Play 音色库会显示 From HD (来自硬盘)。这些产品只能通过以下硬盘形式获得：<http://www.soundsonline.com/CCC-PRO-HD>



音色库下载的过程中可以按“X”按钮随时停止，按 Resume (恢复) 按钮可重新下载。

### 采样数据丢失

要重新连接不在原先位置的 Play 音色库, 单击 Locate (查找) 按钮, 导航到该产品的 乐器文件夹, 然后单击 Choose (选择)。如果有多个产品的采样数据丢失, 则可使用安装中心主菜单选项中的“重新连接音色库”选项 (见上)。




### 已安装的音色库

打勾图标表示一个产品已经可以使用。



iLok missing (iLok 缺失) 图标表示该产品已被激活, 但包含许可证的 iLok 未被插入。请将包含该产品许可证的 iLok 密钥插到您的电脑上。




### 更多 EastWest 产品

该类别显示您 尚未 拥有许可证的所有 EastWest 产品。


### 激活状态

如果您的产品 尚未 激活, 请单击 Activate (激活) 按钮。从列表中选择产品许可证, 然后选择您想要存放许可证的位置。产品成功激活后会出现一条 Activated (激活) 消息。



## 工具菜单

单击下面高亮显示的齿轮图标进入工具菜单。



## 显示目录

显示产品当前音色库的位置。

## (取消) 激活许可证


可(取消)激活当前位置的产品许可证。

## 下载并重新安装

重新下载一个产品的音色库并安装其软件组件。如果产品的音色库已被安装,那么只会安装软件组件。

## 查找目录(并重新安装)

提示您找到 乐器 文件夹,并在 Play 的 Favorites(收藏夹)窗口中创建条目。用 Locate Directory and Reinstall(查找目录并重新安装)选项还可安装产品的软件组件。



## 更新乐器

更新乐器文件以获得最新的兼容性并修复问题。

## 重新启动下载

如果之前下载产品有问题,可以用该选项来重新下载。它会自动删除安装日志和部分已下载的文件,并从头开始下载进程。