



C O M P O S E R C L O U D

KURZANLEITUNG

EASTWEST SOUNDS



Inhalt

- 2 Willkommen bei ComposerCloud**
- 2 Installation und Setup**
- 6 Play Software – Überblick**
- 8 Installation Center – Überblick**

Willkommen bei ComposerCloud


In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr EW ComposerCloud-Abonnement im EW Installation Center installieren und einrichten können. Bitte beachten Sie, dass der Computer während dieses Vorgangs mit dem Internet verbunden sein muss.

Außerdem werden die grundsätzliche Bedienung der Play Software sowie weitere Menüpunkte des Installation Center beschrieben, mit denen Sie Ihren Produktkatalog verwalten können.

Für die neuesten Informationen und FAQs zur ComposerCloud folgen Sie diesem Link: <http://www.soundsonline.com/composercloud>

Installation und Setup

Schritt 1: Melden Sie sich im Installation Center an



Klicken Sie auf den Download-Link für das EW Installation Center, den Sie mit der Bestätigungs-E-Mail Ihres Kaufs der EW ComposerCloud erhalten haben. Sobald der Download abgeschlossen ist, starten Sie den Installer für das EW Installation Center. Die Anwendung öffnet sich nach der Installation automatisch.


Sie können sie auch mit einem Doppelklick auf das Anwendungssymbol öffnen, das sich in folgendem Verzeichnis befindet:

- (Mac) Macintosh HD / Programme / EastWest / EW Installation Center
- (PC) C: / Programme (x86) / EastWest / EW Installation Center


Öffnen Sie das EW Installation Center und warten Sie einen Moment, bis die erforderlichen Daten ermittelt wurden. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres EastWest/Soundsonline.com-Kontos ein und klicken Sie auf „Sign In“ (Anmelden).

Schritt 2: Laden Sie die Play Software herunter

Klicken Sie auf die „Download“-Schaltfläche (Herunterladen) im obersten Fenster des EW Installation Center, um die neueste Play Software herunterzuladen.




Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnet sich das Installationsprogramm automatisch. Befolgen Sie die Anweisungen in den Dialogfenstern, um die Installation der Play Software durchzuführen.




Schritt 3: Aktivieren Sie Ihr ComposerCloud-Abonnement


Klicken Sie auf die Schaltfläche „Activate“ (Aktivieren) in dem Feld, in dem die Meldung „New Licenses Available“ (Neue Lizenzen verfügbar) angezeigt wird, zu finden oben im Installation Center.



Es erscheint ein Fenster, das Sie durch den Aktivierungsprozess führt. Klicken Sie auf der Introduction-Seite (Einführung) auf „Next“ (Weiter), um zu beginnen. Auf der Seite License (Lizenz) wählen Sie die ComposerCloud aus und klicken Sie auf „Next“. Im „Authorization“-Dialog (Autorisierung) wählen Sie „Next“ (Weiter), um den Zugang zu Ihrem iLok-Konto zu erlauben, und geben Sie dann das Passwort Ihres Kontos ein. Dieser Schritt ist nur ein einziges Mal erforderlich.



Klicken Sie im „Location“-Dialog (Ort) auf das gewünschte Symbol, um das EW ComposerCloud-Abonnement auf Ihrem Computer (gerätebasierte Lizenz) oder für Ihren iLok-Key (Dongle) zu aktivieren.




BITTE BEACHTEN! Die Möglichkeit, die ComposerCloud für einen iLok-Key zu aktivieren, ist zwar gegeben, jedoch nicht erforderlich. Zur Aktivierung für einen iLok-Key stellen Sie sicher, dass dieser an einem USB-Port Ihres Computers angeschlossen ist, bevor Sie die „Activate“-Schaltfläche anklicken. Ein Fenster mit der Bezeichnung „Activation Assistant“ (Aktivierungsassistent) führt Sie durch den Registrierungsprozess des neuen iLok-Keys für Ihr Konto. Nach der Registrierung klicken Sie zur Aktivierung auf das Symbol des iLok-Keys (siehe oben) unter der Überschrift „Location“ (Ort).

Schritt 4: Laden Sie die Play Libraries auf Ihren Computer

Klicken Sie auf das „Download“-Symbol neben dem Produkt, das Sie herunterladen möchten.



Mit „Set Library Path“ werden Sie gebeten, den Pfad anzugeben, unter dem die Library (Bibliothek) des Produkts installiert werden soll. Erstellen Sie einen neuen Ordner namens „Play Libraries“ und laden Sie die Produkte hierhin herunter. Aktivieren Sie das Optionsfeld „Remember“ (Merken), wenn Sie aufgefordert werden, alle Produkt-Libraries an diesem Ort zu speichern, und klicken Sie dann „Choose“ (Auswählen).



BITTE BEACHTEN! Wir empfehlen ausdrücklich, die Produkte auf eine eigens dafür vorgesehene Festplatte herunterzuladen, die nicht das Laufwerk Ihres Betriebssystems ist. Eine SSD-Festplatte (Solid State Drive) ist die beste Wahl für schnelle Ladezeiten und hohe Gesamtleistung. Wenn nur eine Standardfestplatte zur Wahl steht, muss sie mit mindestens 7200 U/min laufen (nicht im Energiesparmodus).

Wenn das Produkt heruntergeladen wird, erscheint ein Fortschrittsbalken auf der rechten Seite. Klicken Sie auf das Feld „X“, um den Download auf Pause zu schalten, und klicken Sie auf das „Resume“-Symbol, um den Download von derselben Stelle aus fortzusetzen.



Weitere Informationen zur Verwaltung Ihres Produktkatalogs erhalten Sie in Kapitel 3: Installation Center – Überblick. Dieses Kapitel beschreibt unter anderem die Möglichkeit, mehrere Library-Verzeichnisse einzurichten, oder wie Sie Play Libraries nach dem Verschieben an einen anderen Ort neu zuweisen können.

Play Software – Überblick

Play ist eine Engine für die Sample-Wiedergabe, die für das Streamen großer Sample-Mengen von einer Festplatte in Echtzeit konzipiert wurde. Die drei Hauptbereiche in Play sind die Seiten Player, Browser und Mixer. Sie können oben im Bedienfeld neben dem Main Menu (Hauptmenü) und dem Settings-Menü (Einstellungen) aufgerufen werden.

Die Player-Seite



Dies ist die Standardseite mit jeweils einem grafischen Bedienfeld und Bedienelementen, die für jedes Produkt verschieden und einzigartig sind. Sie kann von den Browser- und Mixer-Seiten aus mit der Schaltfläche Player erreicht werden.

Die Instrumentenliste

Das grafische Bedienfeld ändert sich je nach ausgewähltem Instrument, welches in der „Instrument List“ oben rechts im Play-Fenster erscheint. Um das aktuell ausgewählte Instrument zu wechseln, klicken Sie auf die „Instrument List“ und wählen Sie im Aufklappmenü ein anderes Instrument aus.

Die Browser-Seite



Hier werden Instrumente geladen und verwaltet. Sie kann von den Player- und Mixer-Seiten aus mit der Schaltfläche Browser erreicht werden.

Laden eines Instruments

Um ein Instrument zu laden, klicken Sie zuerst auf die Browser-Schaltfläche oben im Bedienfeld. Alle installierten Produkte erscheinen unten links unter „Favorites“ (Favoriten). Klicken Sie auf ein Produkt und navigieren Sie durch die Untermenüs, bis Sie eine Instrumentendatei (Dateiendung [.ewi]) erreicht haben. Klicken Sie auf die Instrumentendatei, und klicken Sie dann unten rechts auf die „Add“-Schaltfläche (Hinzufügen), oder klicken Sie doppelt auf die Instrumentendatei.



Die Mixer-Seite



Die Mixer-Seite enthält einen Kanalzug für jedes geladene Instrument, in dem Sie Lautstärke, Panorama, Stummschaltung, Solo und Effekte steuern können. Sie kann von den Player- und Browser-Seiten aus mit der Schaltfläche Mixer erreicht werden.

Die „FX“-Schaltfläche

Die FX-Schaltfläche befindet sich in jedem Kanalzug neben den Schaltflächen für Mute (Stummschaltung) und Solo. Durch Anklicken dieser Schaltfläche aktivieren Sie die SSL / EW – FX GLOBAL SUITE, die nach dem Release von Play 4 kostenlos mit ausgewählten Produkten geliefert wird; sie erfordert jedoch ein Upgrade, um sie mit den vorher veröffentlichten Play Libraries zu verwenden. Näheres zu diesem Upgrade erfahren Sie unter diesem Link: <http://www.soundsonline.com/SSL-EW-FX>

Menüpunkte

Die Schaltflächen Main Menu und Settings befinden sich oben links im Play-Bedienfeld. Im Folgenden werden einige häufig verwendete Optionen erklärt.

Advanced Instrument Properties (Erweiterte Instrumenten-Eigenschaften)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Main Menu oben links im Play-Bedienfeld, und navigieren Sie dann zu „Advanced Instrument Properties“. Hier können Sie für jedes einzelne Instrument eine Vielzahl von Parametern einstellen.



MIDI Channel Assignment (MIDI-Kanalzuordnung)

Klicken Sie auf die Settings-Schaltfläche und wählen Sie die Registerkarte „Other“ (Weitere), um die Option „MIDI Channel Assignment“ auszuwählen, mit der Sie festlegen, auf welche Art und Weise die Instrumente beim Laden den MIDI-Kanälen zugewiesen werden. Bei „Omni“ erfolgt die Zuweisung des Instruments so, dass es MIDI-Daten auf allen Kanälen empfängt, während bei „Automatic Increment“ jedes weitere Instrument dem nächsthöheren MIDI-Kanal zugewiesen wird (1, 2, 3 usw.).

KURZTIPP! MIDI Continuous Controllers (CCs)


Play Libraries verwenden sehr häufig MIDI Continuous Controller (CCs), mit denen Aspekte wie Lautstärke, Dynamik und Vibrato gesteuert werden. Wir empfehlen, CC1 (Mod Wheel), CC7 (Volume) und CC11 (Expression) für die Dreh-/Schieberegler Ihres MIDI-Controllers zu programmieren und diese so zu bewegen, dass die Instrumente klingen, wie von den Produzenten beabsichtigt, und auch einen Startpunkt für die MIDI-CCs in den MIDI-Controller-Lanes (Controller-Spuren) Ihrer DAW zu setzen.

Installation Center – Überblick

Im Installation Center können Sie Ihren Produktkatalog herunterladen und verwalten.

Main Menu (Hauptmenü)

Im Folgenden sind die im Main Menu verfügbaren Optionen aufgeführt. Dieses befindet sich in der oberen rechten Ecke des Installation Center.




About (Info)

Zeigt die aktuellen Versionen des Installation Center, der Play Software und der iLok-Treiber an.

Library Directories (Library-Ordner)

Zeigt alle Speicherorte (bzw. den Speicherort) der Play Library/Libraries an. Verwenden Sie die Schaltflächen „Add“ (Hinzufügen) und „Remove“ (Entfernen), um diese Orte zu aktualisieren, falls Play Libraries verschoben wurden.



Reconnect Libraries (Libraries neu zuweisen)

Bei dieser Option wird der Speicherort bzw. werden die Speicherorte im Library Directories-Fenster (siehe oben) gescannt und der „Favorites“-Eintrag für jedes Produkt auf der Browser-Seite von Play aktualisiert.

Reinstall Play Software (Play Software neu installieren)

Klicken Sie hierauf, um die neueste Version der PLAY Software zu installieren.

Refresh Product List (Produktliste aktualisieren)

Mit dieser Option wird der Status des Produktkatalogs aktualisiert.

Register Authorization Code (Autorisierungs-Code registrieren)

Verwenden Sie diese Option, um die 20-stelligen Autorisierungs-Codes zu registrieren, die ursprünglich mit den DVDs und für einige Produkte auf der Festplatte ausgegeben wurden.

Submit System Information (Systeminformationen senden)

Sendet einen Systembericht an unser Support-Team, um Problemlösungen anbieten zu können.

Help (Hilfe)


Stellt eine Verbindung zur ComposerCloud-Kurzanleitung (dieses Dokument) her.

Sign Out / Quit (Abmelden / Beenden)

Hiermit beenden und verlassen Sie das Installation Center.

Aktualisierungen und Aktivierung

Das Installation Center erkennt automatisch neue Software-Aktualisierungen und Produktlizenzen in Ihrem Konto, die zur Aktivierung bereit sind.



Produktkategorien

Produkte gehören zu bestimmten Kategorien im Installation Center, die sich nach dem aktuellen Status der Installation oder Aktivierung richten. Verwenden Sie die Option „Refresh Product List“ im Main Menu, um den Status aller Produkte zu aktualisieren.


New Downloads

Diese Kategorie zeigt Produkte, die sich in Ihrem iLok-Konto befinden und zum Herunterladen bereit stehen. Das Symbol mit dem Abwärtspfeil repräsentiert ein Produkt, das heruntergeladen werden kann. Die Größe der Library ist direkt unter dem Symbol aufgeführt.



Bei Play Libraries, die zu groß sind zum Herunterladen, wird „From HD“ (Von Festplatte) angezeigt. Diese Produkte sind nur auf der Festplatte verfügbar, die Sie hier finden:


<http://www.soundsonline.com/CCC-PRO-HD>



Während eine Library heruntergeladen wird, können Sie den Vorgang jederzeit mit der Schaltfläche „x“ abbrechen und mit der Schaltfläche „Resume“ wiederaufnehmen.

Fehlende Sample-Daten

Um eine Play-Library, die von ihrem ursprünglichen Speicherort verschoben wurde, erneut zuzuweisen, klicken Sie auf die „Locate“-Schaltfläche und navigieren Sie zum Instrument-Ordner dieses Produkts, und klicken Sie dann auf „Choose“ (Auswählen). Wenn bei mehr als einem Produkt Sample-Daten fehlen, verwenden Sie die Option „Reconnect Libraries“, wie unter den Optionen des Main Menu im Installation Center beschrieben (siehe weiter oben).




Installierte Libraries

Ein Häkchen symbolisiert ein Produkt, das zur Verwendung bereit ist.



Das Symbol „iLok missing“ (iLok fehlt) zeigt an, dass das Produkt aktiviert wurde, der iLok mit der Lizenz jedoch nicht angeschlossen ist. Schließen Sie den iLok-Key mit der Lizenz für dieses Produkt an Ihrem Computer an.




Weitere Produkte von EastWest

Diese Kategorie zeigt alle EastWest-Produkte an, für die Sie keine Lizenz besitzen.


Status der Aktivierung

Wenn Ihr Produkt nicht aktiviert wurde, klicken Sie auf die „Activate“-Schaltfläche. Wählen Sie dann die Produktlizenz aus der Liste aus, und wählen Sie den Speicherort, an dem Sie die Lizenz ablegen möchten. Es erscheint die Meldung „Activated“, wenn die Produkte erfolgreich aktiviert wurden.



Tool Menu (Werkzeug-Menü)

Klicken Sie auf das unten abgebildete Zahnradsymbol, um das Tool Menu zu erreichen.



Show Directory (Verzeichnis anzeigen)

Zeigt den aktuellen Speicherort der Library des Produkts an.

(De)Activate License (Lizenz de-/aktivieren)


Beginnt die Aktivierung oder Deaktivierung einer Produktlizenz am aktuellen Ort.

Download and Reinstall (Herunterladen und neu installieren)

Lädt die Library eines Produkts erneut herunter und installiert die Software-Komponenten erneut. Wenn die Library des Produkts bereits installiert ist, werden nur die Software-Komponenten installiert.

Locate Directory (and Reinstall) (Verzeichnis suchen (und neu installieren))

Fordert Sie auf, den Instruments-Ordner zu suchen, und erzeugt einen Eintrag im „Favorites“-Fenster von Play. Die Option „Locate Directory and Reinstall“ installiert zusätzlich die Software-Komponenten des Produkts.



Update Instruments (Instrumente aktualisieren)

Aktualisiert die Instrument-Dateien für erweiterte Kompatibilität und Verbesserungen.

Restart Download (Download neu starten)

Mit dieser Option lassen sich bei Netzwerkproblemen die Produkte von Beginn an neu herunterladen, indem das Installationsprotokoll sowie die teilweise heruntergeladenen Dateien automatisch gelöscht werden und der Download-Prozess von vorne begonnen wird.